












【Microsoft Edge（IE モード）における電子証明書の更新方法】



画像	操作
	<p>1. スタートボタン横にある検索ボックスを選び、「コントロールパネル」を開いてください。</p> <p>※表示されていない場合は、検索ワード入力欄の下にあるメニュー欄から「アプリ」を選択し絞込み検索をしてください。 検索キーワードにコントロールパネルと入力し、アプリの最適一致に表示されるコントロールパネル（アプリ）を選択してください。</p>



画像	操作
 <p>The screenshot shows the Windows Control Panel window. The title bar reads 'コントロール パネル >'. Below the title bar, there is a search bar and a dropdown menu labeled '表示方法: カテゴリ'. The main content area displays various system settings icons. The icon for 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) is highlighted with a red rectangle.</p>	<p>2. 表示方法から「カテゴリ」を選択後、「ネットワークとインターネット」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) settings window. The title bar reads 'ネットワークとインターネット'. The left sidebar shows a list of settings categories, with 'ネットワークとインターネット' selected. The main content area shows the 'ネットワークと共有センター' (Network and Sharing Center) with a link to 'インターネット オプション' (Internet Options) highlighted by a red rectangle.</p>	<p>3. 「インターネットオプション」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'インターネットのプロパティ' (Internet Properties) dialog box. The title bar reads 'インターネットのプロパティ'. The '全般' (General) tab is selected, and the 'セキュリティ' (Security) sub-tab is highlighted with a red rectangle. The main content area shows the '閲覧の履歴' (Feeds) section with a '削除(D)...' button.</p>	<p>4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択してください。</p>



画像	操作
 <p>The screenshot shows the 'Internet Properties' dialog box with the 'Security' tab selected. At the top, there is a message: 'セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。' (Please select a zone to display or change security settings). Below this, four icons represent different zones: 'インターネット' (Internet), 'ローカル イントラネット' (Local intranet), '信頼済みサイト' (Trusted sites), and '制限付きサイト' (Restricted sites). The '信頼済みサイト' icon is highlighted with a red box and a green checkmark. Below the icons, the 'インターネット' section is expanded, showing a description of the zone and a security level slider set to '中高' (Medium-High). At the bottom, there are buttons for 'OK', 'キャンセル' (Cancel), and '適用(A)' (Apply).</p>	<p>5. 「信頼済みサイト」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Internet Properties' dialog box with the 'Security' tab selected. The '信頼済みサイト' (Trusted sites) icon is highlighted with a red box and a green checkmark. Below the icons, the '信頼済みサイト' section is expanded, showing a description of the zone and a security level slider set to '中' (Medium). The '中' label is highlighted with a red box. Below the slider, there are buttons for 'レベルのカスタマイズ(C)...' (Customize level...), '既定のレベル(D)' (Default level), and 'すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)' (Reset all zones to default level). At the bottom, there are buttons for 'OK', 'キャンセル' (Cancel), and '適用(A)' (Apply).</p>	<p>6. 信頼済みサイトのゾーンのセキュリティレベルを「中」に設定後、「サイト」を選択してください。</p> <p>※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている場合は、「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」画面を表示してください。</p> <p>「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」になっていることを確認してください。</p>

画像	操作
	<p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、下記 URL を入力してください。</p> <p>「https://*.shinkin-ib.jp」</p>
	<p>8. 「追加」を選択し、「閉じる」を押下してください。</p>
	<p>9. 「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</p>



画像	操作
	<p>10.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下記 URL を入力します。（半角）</p> <p>法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合 「shinkin-ib.jp」</p> <p>しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合 「dentrans.ne.jp」</p> <p>「許可」を選択後、「OK」を押下してください。</p>
	<p>11.「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効（チェックあり）であることを確認し、「設定」を選択してください。</p>




画像	操作
	<p>12.「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に下記 URL を入力します。</p> <p>「www.shinkin.co.jp」</p> <p>「追加」を選択してください。</p>
	<p>13.「許可されたサイト」に「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認し、「閉じる」を選択してください。</p>




画像	操作
	<p>14. 「詳細設定」タブを選択してください。</p> <p>「TLS1.2 の使用」にチェックを入れます。「適用」を選択し、「OK」を押下してください。</p>
	<p>15. ホームやアプリ一覧から、ブラウザー Microsoft Edge を起動してください。</p>





画像	操作
	<p>16. ブラウザー-Microsoft Edge にて、ご利用の信用金庫の HP を開いてください。</p> <p>17. 右上の「…」を選択し、メニューから「設定」を選択してください。</p>
	<p>18. 「設定」のタブが新しく表示されます。「既定のブラウザ」を選択してください。</p>



画像	操作
 <p>既定のブラウザー</p> <p>Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する</p> <p>Internet Explorer の互換性</p> <p>Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる 互換性のないサイトのみ ▼</p> <p>Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます</p> <p>Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ?</p> <p>Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。</p> <p>既定 ▼</p> <p>既定</p> <p>許可</p> <p>許可しない</p> <p>Internet Explorer モード ページ</p> <p>これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。</p>	<p>19.「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「許可」を選択してください。</p>
 <p>既定のブラウザー</p> <p>Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する</p> <p>Internet Explorer の互換性</p> <p>Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ? 互換性のないサイトのみ ▼</p> <p>Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます</p> <p>Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ? 許可 ▼</p> <p>Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。</p> <p>この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください</p> <p>再起動</p> <p>Internet Explorer モード ページ</p> <p>これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。</p> <p>追加</p>	<p>20.「再起動」を選択し、ブラウザーを再起動してください。</p>
 <p>設定</p> <p>設定の検索</p> <p>プロファイル</p> <p>プライバシー、検索、サービス</p> <p>外観</p> <p>(スタート)、[ホーム]、および [新規] タブ</p> <p>共有、コピーして貼り付け</p> <p>Cookie とサイトのアクセス許可</p> <p>既定のブラウザー</p> <p>ダウンロード</p> <p>ファミリー セーフティ</p> <p>Edge / 設定</p> <p>既定のブラウザー</p> <p>Microsoft Edge を既定のブラウザーにする</p> <p>Internet Explorer の互換性</p> <p>Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ?</p> <p>Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます</p> <p>Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ?</p> <p>Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。</p>	<p>21.「既定のブラウザー」が開かれている「設定」のタブを閉じてください。</p>

画像	操作
	<p>22. ご利用の信用金庫の HP 画面を表示してください。</p> <p>23. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択してください。</p>
	<p>24. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」を選択してください。</p>

画像	操作
	<p>25. インターネットバンキングにログインし、「Windows セキュリティ」画面にて、該当の証明書であることを確認して、「OK」を選択してください。</p>
	<p>26. 「Windows セキュリティ」画面にて、「許可」を選択してください。</p>
	<p>27. 「認証用の証明書の選択」画面にて、対象の証明書を選択して「OK」を選択してください。</p>

画像	操作
	<p>28.「Windows セキュリティ」画面にて、「許可」を選択してください。</p> <p>※ブラウザの裏側に隠れて表示される場合があります。</p>
	<p>29.「利用者ログイン」画面にて、利用者暗証番号を入力し、「ログイン」を押してください。</p>
	<p>30.「重要なお知らせ」画面の「電子証明書の更新はこちら」を選択してください。</p>

画像	操作
	<p>31. 「電子証明書更新開始」画面が、ブラウザー-Microsoft Edge（IE モード）にて表示されていることを確認（アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「」が表示）してください。</p> <p>32. 「更新」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「パソコンに保存する」を選択した場合と同様の画面遷移となります。</p>
	<p>33. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p>
	<p>34. 「新しい RSA 交換キーを作成します」画面の「OK」を選択してください。</p>

画像	操作
	<p>35. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p>
	<p>36. 左図のような画面が表示されれば、電子証明書更新が完了しました。</p> <p>37. 「このウィンドウを閉じる」を選択してください。</p>